KDDI Smart Mobile Safety Manager

Knox Mobile Enrollment（KME）の運用フロー

KDDI株式会社　2019/10/18

Tomorrow, Together　おもしろいほうの未来へ。

目次

1. 端末購入前の事前準備

1. Galaxy Accountの取得
2. KMEの申請
3. KMEコンソールでの準備
4. 購入端末へのKMEコンソール上での設定適用

1.端末購入前の事前準備

1. Galaxy Accountの取得

– Galaxy Accountの取得 –



1. https://www.samsungknox.com/en へアクセスします。
2. [Enroll] を押下します。



3. “Get started by ...”の下にKnox Mobile Enrollmentへログインする際に用いる企業ドメインのメールアドレスを入力し、[NEXT] を押下します。

– Galaxy Accountの取得 –



4. 各種規約を確認し、チェックを入れ、[AGREE] を押下します。



5. アカウントのパスワードや名前などを入力し、[NEXT]を押下します。

– Galaxy Accountの取得 –



6. 以下の画面が表示され、登録に用いたメールアドレス宛に確認メールが送信されます。



7. 次のメールが届いているのを確認し、[VERIFY ACCOUNT]を押下します。

– Galaxy Accountの取得 –



8. 下記の画面が表示されたら、メールアドレスの確認は完了です。[START] を押下して、企業情報入力に移ります。



9. 企業情報を入力して、[SUBMIT]を押下します。

– Galaxy Accountの取得 –



10. 下記の画面が表示されたら、Knox Accountの登録は完了です。

1.端末購入前の事前準備

2. Knox Mobile Enrollmentの申請

– Knox Mobile Enrollmentの申請 –



1. “Knox Mobile Enrollment”の下に表示されている[APPLY NOW]を押下します。

– Knox Mobile Enrollmentの申請 –



2. 各規約に同意してチェックを入れ、[Submit application]を押下します。



3. 下の画面になればKnox Mobile Enrollmentの申請は完了です。申請受理がなされたら別途メールで連絡がきます。

1.端末購入前の事前準備

3. KME コンソールでの事前準備

–KME コンソールでの事前準備 –



1. “Knox Mobile Enrollment”の下に表示されている[LAUNCH CONSOLE]を押下すると、右側の画面が表示されます。



–KME コンソールでの事前準備 –



2. [MDM Profiles]を押下して表示される画面で、[CREATE PROFILE]を押下します。

–KME コンソールでの事前準備 –



3. “Select profile type”は[DEVICE OWNER] を選択します。



4. “Device Owner profile details” は以下の通り記入して、[CONTINUE]を押下します。

–KME コンソールでの事前準備 –



5. “Device Owner profile settings” は以下のとおり選択及び入力し、[CREATE]を押下します。

–KME コンソールでの事前準備 –



6. “MDM Profiles”のリストに作成したProfileが表示されます。

–KME コンソールでの事前準備 –



7. 右上の○ボタンを押下すると表示される”Customer ID”を控えておきます。

2.端末購入時および購入後の対応

・設定適用

2.端末購入時および購入後の対応 –設定適用–



1. KMEコンソールにログインし、[APPROVE ALL DEVICES]を押下します。

2.端末購入時および購入後の対応 –設定適用–



2. [APPROVE]を押下します。以後、登録端末をすべて自動承認する場合は、”Automatically approve all devices uploaded by this reseller”にチェックを入れます。

2.端末購入時および購入後の対応 –設定適用–



3. "UPLOAD APPROVAL"欄の表示が"Approved" になっていることを確認し、[View]を押下します。

2.端末購入時および購入後の対応 –設定適用–



4. [ACTIONS] → [Configure devices]と押下していきます。

2.端末購入時および購入後の対応 –設定適用–



5. ”MDM Profiles”に手順7で作成したプロファイルを指定し、[SAVE]を押下します。



6. 右側の画面が表示され、”Profile”欄にMDM Profile名、”Status”欄に”Profile assigned”が表示されます。

以降の操作は端末側で行います。詳細については『Android キッティングマニュアル』の「Knox Mobile Enrollment（KME）を利用する場合」および「KMEキッティング」を参照してください。

Tomorrow, Together
KDDI
おもしろいほうの未来へ。
au